Заполняем раздел 4 Отвод и таксация лесосек, подраздел 4.1

Текст для характеристики отводов

Отвод лесосек – это отграничение площади участка , назначенного в рубку, от остального лесного фонда.

Перед выездом в лес необходимо предварительно оформить абрис отвода лесосеки вручную или в программе ЛесГИС при ее наличии. Абрис отвода лесосеки представляет собой план лесного квартала, в котором расположен назначенный в рубку выдел. Территория выдела ограничивается прямыми линиями-визирами. Затем выполняется привязка одного из углов лесосеки к ближайшему внутреннему квартальному столбу одной или двумя линиями. Определяются румбы (направления и градусные меры) и длинны визиров и линий привязки. Данные наносятся на абрис в форме рамки экспликации.

Для проведения полевых работ по отводу лесосеки необходимы следующие инструменты и приборы: буссоль, мерная лента, топоры и лопата.

Отвод начинается с определения точки привязки, от которой в соответствии с абрисом определяется направление и расстояние до выдела отвода. После определения местонахождения выдела, он отграничивается от соседних выделов визирами- прямыми линиями шириной 1м, прорубленными в створ . В процессе прорубки визиров осуществляется предварительное определение их направлений буссолью, вешение и промер. Вешки длиной 2-2.5 м и толщиной 2-3см устанавливаются в одну линию через 20-30м., создавая створ визира. Так же через каждые 20-30м на деревьях не входящих в лесосеку, но растущих на расстоянии вытянутой руки от визира, делаются трехсторонние затески топором на высоте 1.3м: походу визира, против хода и по направлению в лесосеку. В полосе визира вырубается вся древесно-кустарниковая растительность диаметром до 16см., а также убирается сухостой и захламленность, мешающие промеру. На деревьях диаметром 16см и более , растущих в полосе визира, делаются двухсторонние затески по ходу и против хода визира.

На углу лесосеки, привязанному к квартальной сети, устанавливается один (в соответствии с действующими Правилами заготовки древесины 2016г.) лесосечный столб стандартных размеров и формы: диаметр 12см и более, длина заготовки 200см (130 над землей, 70 под землю). Столб двухскатный, ширина гребешка 1см, длина скатов 10см. На 6 см ниже скатов под гребешком вырубается окно длиной 16 см., в котором черной масляной

краской выполняется надпись установленной формы, характеризующая лесосеку: № квартала и выдела, вид рубки и год, № делянки и ее площадь в га.



Рисунок 1 – Форма и размеры лесосечного столба

32-17

ДВР-18

1-3.8

Рисунок – Образец надписи на лесосечном столбе

Остальные углы лесосеки – точки поворота визиров, отмечаются в натуре вешками, столбами нестандартной формы, подрумяниванием ствола ближайшего к углу дерева или иными способами в соответствии с действующими Правилами заготовки древесины 2016г.

В процессе отвода при необходимости можно вносить изменения в абрис по направлению или длине линий визиров. После окончания отвода на базе абриса выполняется план отвода лесосеки с внесением в него всех отмеченных в абрисе изменений.

Таблица 4.1.1 заполняется в соответствие с требованиями дйствующих Правил заготовки древесины (Приказ № 993) только для своих преобладающих пород и видов рубок спелых и перестойных древостоев.

Приложение 25

Приложение 25
к Правилам заготовки древесины
и особенностям заготовки древесины
в лесничествах, указанных
в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации,
утвержденным приказом Минприроды России
от 01.12.2020 N 993

Предельные (максимальные) значения ширины и площади, сроков примыкания лесосек по Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному лесному району

Таблица 1 - Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах

Состав лесных насаждений по преобладающим породам	Предельная ширина лесосек, м	Предельная площадь лесосек, га	Срок примыкания, лет
сосна, лиственница	100	10	5
ель, пихта	100	10	4
мягколиственные (береза, осина)	250	25	4
мягколиственные (осокорь, ива)	100	10	2

Таблица 2 - Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений

Виды рубок	Предельная площадь лесосек, га	
	защитные леса	эксплуатационные леса
Добровольно-выборочные рубки	15	30
Группово-выборочные рубки	15	30
Равномерно-постепенные рубки	10	20
Группово-постепенные рубки	10	15
Чересполосные постепенные рубки	7	15

А для Мирновского, Мокрушенского и Которовского ЛХУ

Приложение 30

Приложение 30
к Правилам заготовки древесины
и особенностям заготовки древесины
в лесничествах, указанных
в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации,
утвержденным приказом Минприроды России
от 01.12.2020 N 993

Предельные (максимальные) значения ширины и площади, сроков примыкания лесосек по Алтае-Саянскому горно-таежному лесному району

Таблица 1 - Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах (в знаменателе предельная ширина и предельная площадь лесосеки приводятся для крутизны склонов свыше 20 градусов)

Состав лесных насаждений по преобладающим породам	Предельная ширина лесосек, м	Предельная площадь лесосек, га	Срок примыкания, лет
сосна, лиственница	400/350	40/35	4
ель, пихта	350/250	35/25	5
мягколиственные	500/350	50/35	. 2

Таблица 2 - Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений

Виды рубок	Предельная площадь лесосек, га	
	защитные леса	эксплуатационные леса
Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки, длительно-постепенные рубки	25	50